

Trazos básicos Patronaje

Sara González

2017

1. CORPIÑO BÁSICO

MEDIDAS:

- Contorno Busto
- Contorno Cintura
- Taller delantero
- Talle Espalda
- Centro Atrás
- Centro Frente
- Ancho Espalda
- Ancho delantero
- Largo de hombro
- Altura Busto
- Separación Busto

1. CORPIÑO BÁSICO

MEDIDAS – talla 8

- Contorno Busto = 88 cm
- Contorno Cintura = 66 cm
- Taller delantero = 44 cm
- Talle Espalda = 43 cm
- Centro Atrás = 41 cm
- Centro Frente = 37 cm
- Ancho Espalda = 35 cm
- Ancho delantero = 33 cm
- Largo de hombro = 11.5 cm
- Altura Busto = 21.7 cm
- Separación Busto = 19 cm

CORPIÑO BÁSICO **ESPALDA**

1. Tranzan ángulo recto, por la vertical medir talle delantero + 3 cm. Por la horizontal medir $\frac{1}{2}$ contorno de busto.
2. Escuadrar hacia abajo la medida de talle de espalda.
3. Por la línea de talle de espalda de abajo hacía arriba, aplicar la medida de centro atrás y denominar escote posterior.
4. Del vértice superior de la derecha sobre la línea superior aplicar $\frac{1}{2}$ ancho de espalda +1.
5. En este punto escuadrar hacía abajo 4 cm para caída de hombro, a partir de este punto en diagonal hacía arriba, cayendo sobre la línea superior aplicar largo de hombro.
6. Formar escote con cuerva suave uniendo los puntos de largo de hombro y escote posterior.

7. Ubicar la mitad entre escote posterior y largo de centro atrás y bajar 2 cm. Escuadrar hacía centro frente, denominar línea profundidad de sisa.
8. Desde centro atrás hacia la izquierda $\frac{1}{4}$ de contorno de busto -1 cm, denominar sisa costado.
9. Ubicar la mitad entre escote posterior y línea de profundidad de sisa, escuadrar hacia la izquierda para línea de espalda. Sobre esta línea aplicar la $\frac{1}{2}$ de ancho de espalda, escuadrar hacia abajo hasta la línea de profundidad.
10. En el vértice en diagonal de 45 grados medir 2.5 cm.
11. Formar sisa con sisometro uniendo hombro con ancho de espalda, con diagonal de 45 grados y sisa costado.
12. En el largo de talle espalda escuadrar hacia la izquierda para ubicar línea de cintura.
13. Sobre la línea de profundidad desde centro atrás marcar $\frac{1}{4}$ de ancho de espalda para vértice de pinza, escuadrar hacía abajo para denominar

- línea mitad de pinza, a cada lado aplicar 1.5 cm y unir con vértice de pinza.
14. Desde cintura centro atrás hacia el costado medir $\frac{1}{4}$ cintura + 3 cm para pinza, denominar costado cintura.
 15. Unir en recta sisa costado y cintura costado prolongando hacia abajo 1 cm. Denominar línea de costado.
 16. Unir en semicurva costado cintura con mitad de pinza y cintura.

* Piquetes en pinzas , hilo de tela paralelo a centro atrás.

CORPIÑO BÁSICO DELANTERO

1. Del vértice del ángulo superior hacia abajo medir 3 cm y escuadrar hacia centro atrás.
2. Sobre esta línea, aplicar $\frac{1}{2}$ ancho de espalda + 1 cm, escuadrar hacia abajo 4 cm para caída de hombro.
3. A partir de este punto en diagonal, cayendo sobre la línea superior, aplicar la medida de largo de hombro.
4. Por la línea vertical de abajo hacia arriba, aplicar la medida de centro frente, escuadrar línea guía hacia la derecha. Escuadrar sobre hombro cayendo sobre la línea anterior escuadrada para formar escote con el sisometro uniendo hombro con escote.
5. Ubicar la mitad entre escote delantero y línea de profundidad de sisa, escuadrar hacia la derecha y marcar la $\frac{1}{2}$ de ancho delantero, escuadrar

hacia abajo hasta la línea de profundidad.

6. En el ángulo de unión línea de pecho y línea de profundidad en diagonal 45 grados, medir 2.5 cm.
7. Formar curva de sisa uniendo hombro, pecho, diagonal y sisa costado.
8. Desde la unión del escote hombro medir hacia abajo altura de busto y colocar un punto guía.
9. Desde centro frente hacia la derecha sobre el punto guía entrar $\frac{1}{2}$ separación de busto, para vértice de pinza.
10. En el largo de talle delantero escuadrar hacia la derecha $\frac{1}{2}$ separación de busto – 2 cm, unir en recta a vértice de pinza, y denominar primer lado pinza.
11. Desde la línea de costado hacia centro frente aplicar lo que le falta para completar la $\frac{1}{4}$ parte de contorno de cintura, unir en recta a vértice de pinza, denominar segundo largo de pinza, trasladar el largo de pinza.

12. Ubicar la mitad entre los dos lado de pinza y unir en recta a vértice de pinza, trasladando el largo de pinza.

*Piquetes en pinzas, hilo de tela en base a centro frente.

2. BÁSICO FALDA

MEDIDAS:

- Contorno Cintura
- Contorno caderas grandes
- Contorno caderas pequeñas
- Altura de Cadera
- Largo Falda

2. BÁSICO FALDA

MEDIDAS – Talla 8

- Contorno Cintura = 66 cm
- Contorno caderas grandes = 92 cm
- Contorno caderas pequeñas = 80 cm
- Altura de Cadera = 18 cm
- Largo Falda = 56 cm

BÁSICO FALDA DELANTERO

1. Trazar ángulo recto izquierdo.
2. Por la vertical medimos 10 cm hacia abajo para altura de pequeñas caderas, luego desde el vértice aplico la medida de altura de cadera, y desde el vértice por la vertical aplicamos largo de falda.
3. Escuadramos hacia la derecha estos puntos guías (3).
4. Sobre la línea horizontal inicial aplico $\frac{1}{4}$ de cintura + 2 cm para pinza.
5. Sobre la línea de los 10 cm aplico $\frac{1}{4}$ de pequeñas caderas.
6. Sobre la línea de altura de cadera, aplico $\frac{1}{4}$ de grandes caderas.
7. Unir con la regla de cadera, cintura con grandes caderas y escuadrar hacía ruedo (suavizando ángulo en cadera).
8. Del vértice por la vertical bajar 1.5 cm y unir en semi curva hacia abajo con costado cintura.

12. Para pinza, sacamos la mitad de la cintura y escuadro sobre la curva hasta la línea de pequeñas caderas, a cada lado sobre la cintura aplico 1 cm para formar pinza.

*Piquetes en pinzas y grandes caderas (para que encaje delantero y posterior)

*Hilo de tela paralelo a centro frente.


*Aplicar costuras 1 cm a cada lado, dobladillo 4 cm (ruedo).

BÁSICO FALDA **POSTERIOR**

1. Trazar ángulo recto izquierdo.
 2. Por la vertical aplicar desde el vértice 10 cm, luego desde el vértice altura de cadera y largo de falda.
 3. Escuadrar hacia la derecha esos puntos.
 4. Sobre la horizontal superior aplicar $\frac{1}{4}$ de cintura + 3 cm para pinza.
 5. Sobre la línea de altura de cadera aplicar $\frac{1}{4}$ de contorno de cadera, unir con curva de cadera la cintura y altura de cadera, y escuadrar hacia ruedo suavizando ángulo en altura de cadera.
 6. Del vértice bajar 2 cm y formar curva de cintura.
 7. Sobre la curva de cintura sacamos la mitad y escuadrar 11 cm para largo de pinza. A cada lado 1.5 cm para formar pinza.
 8. Paralelo a centro atrás aplicar 2 cm para extensión de cremallera.
- *Para abertura sencilla aplicar 3 cm a centro atrás.

PRETINA

Contorno de cintura + 6 cm



ENTRETELA

Contorno de cintura + 6 cm

